# Permisos de los Partes de inspección


## 1. Introducción

En este manual vamos a ver los diferentes permisos que existen en Prevengos que afectan a los partes de inspección, ya sea en el acceso a los mismos o en la gestión de la planificación de acción preventiva.

Tenga en cuenta que para gestionar los permisos deberá de acceder al mantenimiento de usuarios con un usuario Administrador de Prevengos, tal y como se explica en este manual.

## 2. Permiso "partes de inspección o seguimiento"

Este permiso lo vamos a tratar como el principal, ya que gestiona el acceso a los propios partes de inspección, el cual podemos encontrar dentro del módulo de Área Técnica tal y como vemos en la siguiente captura:





Como podemos apreciar, este permiso tiene 3 posiciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en posición **RW** damos acceso total a la herramienta de partes de inspección, de tal manera que el usuario puede acceder a la herramienta, crear, editar y eliminar partes de inspección
- La posición **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de tal manera que el usuario puede acceder a la herramienta pero no puede crear, editar ni eliminar partes de inspección, solamente puede acceder a los ya existentes sin poder realizar modificaciones
- Si deseamos denegar el acceso a los partes de inspección deberemos de ponerle la opción **D** con lo que el usuario no podrá acceder a la herramienta

## 3. Permiso "Elementos de evaluación (Riesgos, preventivas, correctoras, etc.)

Este permiso esta más orientado a la planificación de acción preventiva que podemos hacer en los partes de inspección, tal y como explicamos en el manual correspondiente. Para que el usuario pueda añadir medidas correctoras y preventivas, así como factores de riesgo, necesita poder acceder a sus correspondientes mantenimientos, el cual gestionaremos con el siguiente permiso:





Como podemos apreciar, este permiso tiene 3 posiciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en posición **RW** damos acceso total a los mantenimientos de factores de riesgo, medidas correctoras y medidas preventivas, de tal manera que podrá añadir estos elementos al parte de inspección y, a parte, tendrá posibilidad de crear, editar o eliminar elementos dentro de estos mantenimientos
- La posición **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de tal manera que el usuario puede añadir factores de riesgo, medidas correctoras y medidas preventivas a los partes de inspección, pero no podrá crear, modificar o eliminar elementos dentro de estos mantenimientos
- Podemos denegar el acceso al mantenimiento de factores de riesgo, medidas correctoras y medidas preventivas situando el permiso en **D**, con lo cual el usuario no puede añadir estos elementos a la planificación de acción preventiva

## 4. Permiso "Partes de inspección. Planificación de medidas"

Permiso con el que gestionamos la planificación de medidas correctoras y medidas preventivas que se hayan introducido en la planificación de acción preventiva del propio parte de inspección. Encontramos este permiso dentro del módulo principal, tal y como vemos en la siguiente imagen.




Como podemos apreciar, este permiso tiene 3 posiciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en posición **RW** damos control total sobre las medidas, pudiendo así el usuario añadir, editar o eliminar medidas
- La posición **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de tal manera que el usuario podrá ejecutar algo si es responsable o tiene permisos de ejecución donde no es responsable
- Podemos denegar el acceso a la planificación con la posición **D**