
Permisos

1. Introducción

En este manual se explican los permisos del módulo de EPIs, con los que se podrá dar acceso a los distintos mantenimientos accesibles, al registro de información sobre nuevas entregas o devoluciones y a algunas herramientas.



2. Mantenimientos

2.1 Mantenimientos generales

Gestiona el acceso a mantenimientos generales del módulo de EPIs como pueden ser:

- Tipos de movimientos de almacén.
- Motivo de la entrega de EPIs.
- Motivo de la devolución de EPIs.

Están ubicados en el menú superior "Mantenimientos" de la pantalla principal del módulo de EPIs. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar elementos, con **R** tiene acceso en solo lectura sin poder modificar nada y con **D** el acceso esta denegado.

2.2 Mantenimiento de Elementos de Protección Individual

Gestiona el acceso al mantenimiento de Elementos de Protección Individual ubicado en el menú "Mantenimientos" del módulo de EPIs y necesario para que un usuario pueda registrar una entrega de EPI. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar EPIs en dicho mantenimiento, con **R** tiene acceso en solo lectura sin poder modificar nada y con **D** el acceso esta denegado, por lo que esta última opción no permitirá al usuario hacer una entrega de EPI, ya que no podrá abrir el mantenimiento para seleccionar uno.

2.3 Mantenimiento de almacenes

Gestiona el acceso a los Almacenes ubicado en el menú "Mantenimientos" del módulo de EPIs. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar almacenes, con **R** tiene acceso en solo lectura sin poder modificar nada y con **D** el acceso esta denegado.

2.4 Mantenimiento de puestos de trabajo

Gestiona el acceso al mantenimiento de Puestos de Trabajo ubicado en el menú "Mantenimientos" del módulo de EPIs. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar elementos, con **R** tiene acceso en solo lectura sin poder modificar nada y con **D** el acceso está denegado.

2.5 Relación de EPIs requeridos por puesto de trabajo

Gestiona el acceso al mantenimiento de puestos de trabajo para que se pueda establecer una relación de los puestos con los EPIs requeridos. Previamente se tendrá que tener control total sobre el mantenimiento de puestos de trabajo.

Con **RW** el usuario puede añadir/eliminar la relación de EPIs de un puesto de trabajo, con **R** tiene acceso en solo lectura a los EPIs relacionados sin poder modificar nada y con **D** el acceso se oculta.

Recuerde que existe una configuración para la identificación de necesidades de EPIs por trabajador según su puesto de trabajo.

3. Entregas y devoluciones

3.1. Entregas y devoluciones

Gestiona el acceso a registrar nuevas entregas y devoluciones dentro del módulo de EPIs. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar entregas y devoluciones, con **R** tiene acceso en solo lectura a los formularios, sin poder modificar nada. Por último, con **D** el acceso está denegado.

3.2 Adjuntar 'Parte de entrega de EPIs' externo

Gestiona la posibilidad de adjuntar un parte externo en una entrega de EPIs, mediante el icono de un clip . Con **RW** se habilita el icono y la posibilidad de adjuntar documento, con **D** el acceso está denegado.

3.3 Importación de entrega de EPIs desde archivo Excel

Gestiona el acceso a la herramienta "Importar entrega de EPIs (archivo Excel externo)" ubicado en el menú superior "Importación de entregas" en el módulo de EPIs. Con **RW** el usuario puede usar la herramienta y con **D** no.