

Permisos. Planificación Preventiva

1. Introducción

En este manual vamos a explicar los permisos de Prevengos que afectan a la planificación preventiva en diferentes puntos del aplicativo. Los permisos los encontramos dentro del área **Principal. Herramientas de configuración**, siendo los de la siguiente imagen:

Permisos en el módulo	RW	R	D
Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Planificación de medidas. Acceso a los datos de planificación de:			
Evaluaciones de riesgos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partes de inspección. Área técnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partes de inspección. Área de coordinación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
No conformidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accidentes de trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accidentes biológicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vamos a ver detenidamente lo que hace cada uno de ellos.

2. Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable

Este permiso afecta cuando los siguientes permisos estén en R, ya que dichos permisos (evaluaciones de riesgos, partes de inspección de área técnica y CAE, no conformidades, accidentes de trabajo y accidentes biológicos) nos dan acceso a ejecutar fases de la planificación (aprobación, implantación,...). Si este permiso está en **RW**, nos permitirá ejecutar fases aunque el usuario no sea responsable, en cambio si el permiso está en **D** solo podrá ejecutar fase si en la fase actual es el usuario responsable.

Debe tener en cuenta que cuando el resto de permisos detallados en este manual están en posiciones RW o D no se comprueba este permiso, como veremos más adelante.

3. Evaluaciones de riesgos

Este permiso se utiliza para definir el nivel de acceso que tiene el usuario sobre la planificación preventiva de una evaluación de riesgos. Por ello vamos a resumir las 3 posibles posiciones y sus consecuencias para el usuario:

- **RW** -> El usuario tendrá acceso total para planificar y/o ejecutar cualquier fase independientemente de si su usuario es responsable o no en los elementos planificados de una evaluación de riesgos. No se tiene en cuenta el permiso anterior detallado 'ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable'
- **R** -> Con este permiso en R, el usuario podrá acceder a la planificación preventiva de la evaluación en solo lectura. Aquí es donde entra en juego el permiso "Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable", ya que si este está en **D** solo podrá ejecutar las fases en las que es responsable, si está en **RW** podrá ejecutar todas fases, independientemente de si es responsable o no. Nunca podrá planificar.
- **D** -> Al usuario se le deniega el acceso a los elementos planificados en la evaluación de riesgos.

4. Partes de inspección. Área técnica

Este permiso se utiliza para definir el nivel de acceso que tiene el usuario sobre la planificación preventiva de partes de inspección de área técnica. Por ello vamos a resumir las 3 posibles posiciones y sus consecuencias para el usuario:

- **RW** -> El usuario tendrá acceso total para planificar y/o ejecutar cualquier fase independientemente de si su usuario es responsable o no en los elementos planificados de un parte de inspección del área técnica. No se tiene en cuenta el permiso anterior detallado 'ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable'
- **R** -> Con este permiso en R, el usuario podrá acceder a la planificación preventiva de partes de inspección del área técnica en solo lectura. Aquí es donde entra en juego el permiso "Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable", ya que si este está en **D** solo podrá ejecutar las fases en las que es responsable, si está en **RW** podrá ejecutar todas las fases, independientemente de si es responsable o no. Nunca podrá planificar.
- **D** -> Al usuario se le deniega el acceso a los elementos planificados en el parte de inspección del área técnica.

5. Partes de inspección. Área de coordinación

Este permiso se utiliza para definir el nivel de acceso que tiene el usuario sobre la planificación preventiva de partes de inspección de área de coordinación de actividades. Por ello vamos a resumir las 3 posibles posiciones y sus consecuencias para el usuario:

- **RW** -> El usuario tendrá acceso total para planificar y/o ejecutar cualquier fase independientemente de si su usuario es responsable o no en los elementos planificados de un parte de inspección de coordinación de actividades (CAE). No se tiene en cuenta el permiso anterior detallado 'ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable'.
- **R** -> Con este permiso en R, el usuario podrá acceder a la planificación preventiva de partes de inspección del área de coordinación en solo lectura. Aquí es donde entra en juego el permiso "Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable", ya que si este está en **D** solo podrá ejecutar las fases en las que es responsable, si está en **RW** podrá ejecutar todas las fases, independientemente de si es responsable o no. Nunca podrá planificar.
- **D** -> Al usuario se le deniega el acceso a los elementos planificados en el parte de inspección del área de coordinación de actividades (CAE).

6. No conformidades

Este permiso se utiliza para definir el nivel de acceso que tiene el usuario sobre la planificación preventiva de no conformidades. Por ello vamos a resumir las 3 posibles posiciones y sus consecuencias para el usuario:

- **RW** -> El usuario tendrá acceso total para planificar y/o ejecutar cualquier fase independientemente de si su usuario es responsable o no en los elementos planificados de una No Conformidad. No se tiene en cuenta el permiso anterior detallado 'ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable'.
- **R** -> Con este permiso en R, el usuario podrá acceder a la planificación preventiva de no conformidades en solo lectura. Aquí es donde entra en juego el permiso "Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable", si este está en **D** solo podrá ejecutar las fases en las que es responsable, si está en **RW** podrá ejecutar todas las fases, independientemente de si es responsable o no. Nunca podrá planificar.
- **D** -> Al usuario se le deniega el acceso a los elementos planificados en una No Conformidad.

7. Accidentes de trabajo

Este permiso se utiliza para definir el nivel de acceso que tiene el usuario sobre la planificación preventiva de accidentes/incidentes de trabajo. Por ello vamos a resumir las 3 posibles posiciones y sus consecuencias para el usuario:

- **RW** -> El usuario tendrá acceso total para planificar y/o ejecutar cualquier fase independientemente de si su usuario es responsable o no en los elementos planificados de un accidente de trabajo. No se tiene en cuenta el permiso anterior detallado 'ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable'.
- **R** -> Con este permiso en R, el usuario podrá acceder a la planificación preventiva de accidentes de trabajo en solo lectura. Aquí es donde entra en juego el permiso "Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable", si este está en **D** solo podrá ejecutar las fases en las que es responsable, si está en **RW** podrá ejecutar todas las fases, independientemente de si es responsable o no. Nunca podrá planificar.
- **D** -> Al usuario se le deniega el acceso a los elementos planificados en un accidente de trabajo.

8. Accidentes biológicos

Este permiso se utiliza para definir el nivel de acceso que tiene el usuario sobre la planificación preventiva de accidentes biológicos. Por ello vamos a resumir las 3 posibles posiciones y sus consecuencias para el usuario:

- **RW** -> El usuario tendrá acceso total para planificar y/o ejecutar cualquier fase independientemente de si su usuario es responsable o no en los elementos planificados de un accidente biológico. No se tiene en cuenta el permiso anterior detallado 'ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable'.
- **R** -> Con este permiso en R, el usuario podrá acceder a la planificación preventiva de accidentes biológicos en solo lectura. Aquí es donde entra en juego el permiso "Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable", si este está en **D** solo podrá ejecutar las fases en las que es responsable, si está en **RW** podrá ejecutar todas las fases, independientemente de si es responsable o no. Nunca podrá planificar.
- **D** -> Al usuario se le deniega el acceso a los elementos planificados en un Accidente Biológico.