

Registro de acceso CAE - Permisos


1. Introducción

Tal y como vimos en [este manual](#), disponemos de la consulta de control de accesos para trabajadores y maquinaria con el fin de que podamos ver el registro de entradas y salidas del propio elemento en la obra o proyecto. El acceso a estas consultas, así como la modificación de las mismas requiere de una serie de permisos de Prevengos para que podamos gestionar si un usuario puede, o no, acceder a ellos.

La gestión de los permisos de usuario se realiza desde el mantenimiento de usuarios de Prevengos, si necesitan más información sobre ello pueden consultar [este manual](#).

2. Permisos

En cuanto a las consultas de control de accesos del módulo CAE, los permisos que influyen y que vamos a ver en este manual son los que podemos apreciar en la siguiente imagen:



A continuación vamos a desglosar cada uno de ellos en los siguientes puntos:

- **Acceso al registro de accesos.** Gestiona el acceso a las consultas [Registros de acceso de trabajadores] y [Registro de acceso de maquinaria] ubicados en la opción [Registro de acceso] del menú lateral del módulo CAE. Con **RW** se habilita el acceso a ambas consultas quedando el acceso denegado con **D**.
- **Dar entradas y salidas.** En las consultas mencionadas anteriormente, si hay algún registro de entrada de trabajador o maquinaria que no tiene registro de salida (por el motivo que sea), si se tiene este permiso habilitado, el usuario podrá modificar los datos de entrada y salida de estos registros. Con **RW** se habilita esta funcionalidad o la denegamos con la opción **D**.
- **Modificar accesos existentes.** Similar al anterior, los registros obtenidos en la consulta podrán ser

modificados si este permiso está habilitado. Con **RW** se habilita que el usuario pueda modificar los registros, en caso contrario lo denegamos con la opción **D**

- **Eliminar accesos existentes.** Gestiona que el usuario pueda eliminar el registro de acceso de un trabajador/maquinaria desde la consulta de accesos del módulo CAE, con la herramienta [eliminar accesos seleccionados] que encontrará al hacer clic derecho con el ratón. Con **RW** se habilita que el usuario pueda eliminar los registros, en caso contrario lo denegamos con la opción **D**
- **Importar trabajadores a Prevengos.** Gestiona la opción [Dar de alta (importar) trabajadores seleccionados en una contrata existente) ubicado en el desplegable [Herramientas] de la consulta de accesos. Se habilita el uso de la herramienta con **RW** mientras que se deniega con **D**
- **Imprimir listados y estadísticos.** Gestiona la generación de [Imprimir listado actual (Word, Modelo 1)], [Imprimir listado actual (Word, Modelo 2)], [Imprimir listado actual (Excel)] y [Generar informe estadístico], ubicado en el desplegable [Impresión] de la consulta de accesos, tanto en trabajador como en maquinaria. Con **RW** se habilita el acceso a imprimir los listados mencionados, en caso de que no queramos que el usuario pueda imprimirlo lo denegaremos con **D**
- **Sincronizar información de acceso con sistema externo.** Gestiona la opción [Sincronizar datos de acceso con sistema externo (proyectos CAE seleccionados)] ubicado en el desplegable [Herramientas] de la consulta de proyectos. Con **RW** se habilita la herramienta quedando, con **D**, deshabilitada