Permisos PVSP


1. Introducción

En este manual vamos a ver los permisos que encontramos dentro de la planificación por puestos (PVSP). Para poder comprender el funcionamiento de los permisos debemos tener claro las 3 posiciones que puede tener. Los permisos pueden tener un nivel **RW**, **R** o **D** (en algunos casos R no está disponible):

- **RW**. Es permiso total, el usuario puede acceder, crear, modificar o eliminar elementos dentro de la herramienta
- **R**. Es el equivalente al "solo lectura". Con este nivel el usuario puede acceder solo para consultar o seleccionar, teniendo denegado la creación o modificación de elementos.
- **D**. Acceso Denegado, la herramienta donde indiquemos este nivel quedara deshabilitada para el usuarios dando un mensaje de acceso denegado al intentar acceder.

2. Permisos PVSP


A continuación vemos una imagen con todos los permisos que forman parte del apartado de la planificación por puestos:



Planificación por puestos de trabajo (PVSP)			
Planificación por puestos	☑	☐	☐
Puestos de trabajo de la planificación	☑	☐	☐
Abrir/Cerrar planificación	☑		☐
Activar/Desactivar planificación	☑		☐
Permitir asignar puestos de la PVSP a trabajadores a usuarios sin permiso de edición en la PVSP	☑		☐

2.1 Planificación por puestos

Gestiona el acceso a la herramienta [Planificación por puestos] ubicado dentro del área de [Vigilancia de la salud] en la ficha de la empresa. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar planificaciones por puesto de trabajo, con **R** solo puede acceder en solo lectura a las existentes sin poder modificar datos y con **D** el acceso esta deshabilitado. En la siguiente imagen podemos ver exactamente el campo que habilita este permiso:




2.2 Puestos de trabajo de la planificación

Gestiona la posibilidad de añadir puestos de trabajo dentro de una Planificación por puestos y poder modificar la ficha del puesto de trabajo en la planificación. Este permiso va ligado al permiso anterior 'Planificación por puestos'.

Si el permiso 'Planificación por puestos' están en **RW,** este permiso funciona de la siguiente forma:

Con **RW** el usuario puede añadir/editar/eliminar puestos de la planificación y editar la ficha del puesto en la planificación.



Con **R** accede en solo lectura sin poder añadir más puestos a la planificación y al abrir la ficha del puesto esta también se mostrará en solo lectura.

Con **D** el acceso esta deshabilitado tanto para añadir/editar/quitar puestos como para acceder a la ficha del puesto.

Si el permiso 'Planificación por puestos' están en **R,** este permiso funciona de la siguiente forma:

Con **RW** el usuario puede editar la ficha del puesto en la planificación (no podrá añadir nuevos puestos a la planificación).


Con **R** accede en solo lectura sin poder añadir más puestos a la planificación y al abrir la ficha del puesto esta también se mostrará en solo lectura.

Con **D** el acceso esta deshabilitado tanto para añadir/editar/quitar puestos como para acceder a la ficha del puesto.

Si el permiso 'Planificación por puestos' están en **D,** este permiso no tiene utilidad.


2.3 Abrir/Cerrar Planificación

Gestiona el acceso a [Abrir las planificaciones seleccionadas] y [Cerrar las planificaciones seleccionadas] ubicadas en el desplegable [Herramientas] de la pestaña de Planificación por puestos. Con **RW** el usuario puede acceder a ambas herramientas, quedando el acceso denegado con **D**. En la siguiente imagen vemos como actua este permiso sobre las herramientas una vez seleccionado una o varias PVSP



2.4 Activar/Desactivar planificación

Gestiona el acceso a [Activar las planificaciones seleccionadas] y [Desactivar las planificaciones seleccionadas] ubicadas en el desplegable [Herramientas] de la pestaña de Planificación por puestos. Con **RW** el usuario puede acceder a ambas herramientas, quedando el acceso denegado con **D**. En la siguiente imagen vemos como actua este permiso sobre las herramientas una vez seleccionado una o varias PVSP



2.5 Permitir a usuarios sin permiso de edición en la PVSP asignar puestos de la PVSP a trabajadores

Gestiona la posibilidad de vincular un trabajador de un reconocimiento a uno o varios puestos de la PVSP cuando el usuario no tiene permiso para editar la PVSP. Con **RW** se permite esta acción y con **D** se deniega esta acción. A continuación vemos una imagen con las herramientas a las que afecta este permiso cuando tenemos un puesto seleccionado

