

Cuentas de correo. Configuración.

1. Cuentas de correo electrónico

En este mantenimiento, es donde se van a definir las cuentas de correo electrónico que se podrán utilizar para realizar los envíos.

Cuentas de correo electrónico. Mantenimiento

Cuenta	Email	Tipo	Objetos
Cuenta de Alfonso	alfonso.lopez@nedatec.com	SMTP (básico)	1
Cuenta de Francisco Sánchez Martínez	paco.sanchez@nedatec.com	SMTP (básico)	2
Cuenta de Iván Sánchez Sáez	ivan.sanchez@nedatec.com	SMTP (básico)	1
Cuenta de Joaquín Fernández	joaquin.fernandez@nedatec.com	SMTP (básico)	1
Cuenta de Outlook	<El configurado en Outlook>	Outlook local	5
Google OAuth	desarrollo.nedatec@gmail.com	SMTP (OAuth)	9
SSDP - Cuenta de notificaciones de coordinación	cae@prueba.es	SMTP (básico)	4
SSDP - Cuenta de notificaciones general	sosporte@prevengos.com	SMTP (básico)	3
Cuenta general de la empresa	sosporte@prevengos.com	SMTP (básico)	2

Cerrar [Esc]

Si no se ha definido ninguna cuenta, por defecto verán que aparece una cuenta de 'Outlook', esta cuenta está predefinida, para aquellos que quieran utilizar el Outlook instalado en el equipo, para realizar los envíos, esta cuenta solo se podrá establecer para envíos de los usuarios desde Prevengos central. Esta cuenta no es modificable por el usuario. Lo único que podrá hacer es indicar que usuarios utilizan esta cuenta, o si quiere desactivarla, para que no se pueda utilizar. El envío se realizará con la cuenta de correo que tengan configurada en su outlook y deberán tener el outlook abierto para que se pueda realizar el envío correctamente.

Importante: No puede asociar una cuenta de outlook para los trabajos, acciones o entidades Prevengos central o webs, ya que en esos casos son envíos desatendidos y no hay un usuario el que manda el correo.

En el listado de cuentas, dispone también de la herramienta para desactivar las cuentas que ya no quiere que se puedan seguir utilizando.

Para crear una nueva cuenta, deberá pulsar sobre el menú 'Cuentas de correo' y pinchar sobre la opción 'Nueva cuenta de correo'. A continuación, mostraremos lo diferentes apartados de la ficha de datos de la cuenta de correo y las opciones de configuración de la misma:

1.1. Tipos de cuenta

En prevengos existen cuatro métodos principales para configurar el envío de correos electrónicos.

- **SMTP básico:** Es el método tradicional de envío de correo.
- **SMTP OAuth:** Utiliza el protocolo de autorización abierta sobre SMTP. Permite autenticar mediante tokens en lugar de contraseñas de texto plano. Es un filtro mayor de seguridad que el SMTP básico.
- **Exchange Server:** Conexión directa mediante protocolos específicos de servidores Microsoft Exchange.
- **Microsoft Graph:** Es el método de conexión más moderno y seguro de Microsoft, ofrece seguridad y

estabilidad. Usa una llave digital única de aplicación gestionada desde Azure.

Para garantizar una configuración correcta, **es posible que necesite ayuda de su informático para que le facilite los datos de su cuenta de correo y qué tipo de autenticación deben de usar** en su caso particular.

1.2. Datos de la cuenta

En este apartado se indicarán los siguientes datos:

- **Cuenta.** Nombre identificativo que quieran asignarle a la cuenta
- **Correo electrónico.** Será la dirección de correo que se utilizará para el envío en esta cuenta.
- **Remitente.** Nombre que aparecerá en los emails enviados como remitente de los mismos. Si la cuenta está asociada a varios usuarios y se desea que el nombre del remitente coincida con el del usuario que envía el mensaje, es necesario seleccionar la opción 'Al enviar, indicar como nombre del remitente el nombre del usuario que realiza el envío'.

Por ejemplo, en la configuración de la cuenta, podemos indicar como remitente "Nedatec Consulting", pero el correo lo envía el usuario "Roberto Collados". Si el check está desactivado, llegará como remitente "Nedatec Consulting", mientras que si el check está habilitado llegará como remitente "Roberto Collados".

- **Datos de configuración:**
 - **Configurar la cuenta utilizando una plantilla.** Si disponemos de múltiples cuentas con idénticos datos de tipo de cuenta, servidor SMTP, puerto y credenciales de autenticación, es posible configurar plantillas con esta información para no tener que introducirla de nuevo cada vez que se establece una cuenta con los mismos datos. Para ver cómo configurar plantillas, consultar el apartado de [Plantillas maestras de cuentas de correo electrónico](#).
 - **Tipo de cuenta.** En este bloque tendrán que indicar si el sistema de envío que se va a utilizar. En función de la cuenta de correo que quiera usar en Prevengos, tendrá que usar un tipo u otro.
 - **SMTP Básico,** utiliza un método de autenticación básico. Si seleccionamos esta opción, tendremos que configurar los siguientes datos.

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1 - Datos de la cuenta de email

Cuenta: Cuenta general de la empresa

Correo electrónico: soporte@prevengos.com

Remitente: NEDATEC CONSULTING (nombre del remitente con el que llegará el mail)

☐ Al enviar, indicar como nombre del remitente el nombre del usuario que realiza el envío

Datos de configuración:

☐ Configurar la cuenta utilizando una plantilla

Plantilla de cuenta:

Tipo de cuenta

☒ SMTP básico

☐ SMTP OAuth

☐ Exchange Server

☐ Microsoft Graph

SMTP básico

Servidor SMTP:

Puerto SMTP: 587

Componente a utilizar

☐ MailBee (Componente de terceros. Permite habilitar los últimos protocolos de seguridad. Recomendado)

☐ Nativo de Windows (Componente nativo de framework. No incorpora los últimos protocolos de seguridad)

☐ El servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

☒ Mi servidor requiere autenticación

Usuario:

Contraseña:

☐ Solicitar al usuario que termine de configurar la cuenta

Tiempo de espera entre envíos

Esperar 200 milisegundos entre envíos

Probar configuración de la cuenta

Aceptar Cerrar [Esc]

- **SMTP OAuth.** Sistema de envío con método de autenticación más avanzado, el cuál necesita otras opciones de configuración. La mayoría de proveedores están exigiendo este tipo de autenticación para el envío de correos desde aplicaciones.

Para poder utilizar cuentas OAuth, tanto de Google como de Microsoft, es necesario autorizar el acceso a las APIs de Google o de Microsoft. Para más información sobre estas configuraciones, dirígete al apartado '[Gestión de cuentas OAuth](#)' del presente manual.

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1 - Datos de la cuenta de email

Cuenta: Cuenta general de la empresa

Correo electrónico: soporte@prevengos.com

Remitente: NEDATEC CONSULTING (nombre del remitente con el que llegará el mail)

☐ Al enviar, indicar como nombre del remitente el nombre del usuario que realiza el envío

Datos de configuración:

☐ Configurar la cuenta utilizando una plantilla

Plantilla de cuenta:

Tipo de cuenta

☐ SMTP básico

☒ SMTP OAuth

☐ Exchange Server

☐ Microsoft Graph

SMTP OAuth

Servidor SMTP:

Puerto SMTP: 587

Proveedor: ☒ Google ☐ Office 365 ☐ Otro

URL Autoización

URL Token

ID Directorio

ID Cliente

Secretito de cliente

Scope

Url redirect

Token de autenticación

☐ Solicitar al usuario vinculado que termine de configurar la cuenta

Estado actual: <No configurado>

Obtener tokens

Tiempo de espera entre envíos

Esperar 200 milisegundos entre envíos

Probar configuración de la cuenta

Aceptar Cerrar [Esc]

- **Exchange Server.** Para las cuentas de correo que utilicen este sistema de envío

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1 - Datos de la cuenta de email

Cuenta: Cuentas general de la empresa

Correo electrónico: soporte@prevengos.com

Remitente: NEDATEC CONSULTING (nombre del remitente con el que llegará el mail)

☐ Al enviar, indicar como nombre del remitente el nombre del usuario que realiza el envío

Datos de configuración:

☐ Configurar la cuenta utilizando una plantilla

Plantilla de cuenta:

Tipo de cuenta

☐ SMTP básico

☐ SMTP OAuth

☒ Exchange Server

☐ Microsoft Graph

Exchange Server

URL servidor:

Versión:

☐ El servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

☐ Mi servidor requiere autenticación

Usuario:

Contraseña:

☐ Solicitar al usuario que termine de configurar la cuenta

Tiempo de espera entre envíos

Esperar 200 milisegundos entre envíos

Probar configuración de la cuenta

Aceptar Cerrar [Esc]

- **Microsoft Graph.** Para establecer la conexión es indispensable contar con los siguientes parámetros que se configuran en azure:
 - **ID Directorio:** Identificador único de la organización.
 - **ID Cliente:** Identificador de la aplicación autorizada para el envío.
 - **Secreto de cliente:** Llave de seguridad para la validación del servicio.

Consideraciones importantes: Las cuentas configuradas mediante MS Graph no permiten la modificación manual del nombre del remitente, ya que este parámetro es gestionado directamente desde la plataforma azure.

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1 - Datos de la cuenta de email

Cuenta: Cuentas general de la empresa

Correo electrónico: soporte@prevengos.com

Remitente: Se utilizará el nombre indicado en MS Graph

Datos de configuración:

☐ Configurar la cuenta utilizando una plantilla

Plantilla de cuenta:

Tipo de cuenta

☐ SMTP básico

☐ SMTP OAuth

☐ Exchange Server

☒ Microsoft Graph

MS Graph

ID Directorio

ID Cliente

Secreto de cliente

Tiempo de espera entre envíos

Esperar 200 milisegundos entre envíos

Probar configuración de la cuenta

Aceptar Cerrar [Esc]

En todas las configuraciones de los tipos de cuenta, excepto Microsoft Graph existe el check 'Solicitar al usuario que termine de configurar la cuenta'. Este check se utilizará si la persona que crea las cuentas, no conoce los datos de autenticación de la cuenta, de esta manera, cuando el usuario intente enviar el primer email, se le

solicitará que cumplimente los datos de autenticación, quedando estos guardados en la configuración de su cuenta para próximos envíos.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Autenticación de la cuenta de correo electrónico". Inside, there's a section "Credenciales para el envío de mails" with a blue envelope icon. Below this, it says: "Debe indicar las credenciales para finalizar la configuración de la cuenta de correo electrónico. Indique las credenciales de la cuenta para permitir el envío de email utilizando esta cuenta." The form contains three fields: "Cuenta de envío:" with the value "Chema López", "Correo electrónico:" with the value "chema.lopez@nedatec.com", and "Contraseña" with a masked password "xxxxxxxxxxxx". Below the password field is a button labeled "Establecer contraseña". In the bottom right corner of the main dialog is a button labeled "Cerrar [Esc]". Overlaid on top of the main dialog is a smaller dialog box titled "Finalizar configuración". It contains a question mark icon and the text: "Password configurado correctamente" and "¿Desea probar la configuración de la cuenta?". At the bottom of this smaller dialog are two buttons: "Sí" and "No".

Este check solo será efectivo si existe una asociación previa de usuario de Prevengos con la cuenta de correo que esta configurando ya que es necesario que el usuario de Prevengos intente realizar un primer correo para que se le pidan las credenciales.

- **Tiempo de espera entre envíos.** El usuario si lo desea, podrá definir el tiempo de espera entre envíos en milisegundos, con el fin de evitar que se detecten muchas conexiones con el servidor de correo. Es recomendable utilizarlo si su proveedor aplica restricciones en el número de envíos por hora. Ajustando este parámetro podrá evitar superar este límite.

En la parte inferior derecha del formulario, encontrarán un botón con el que probar la configuración de la cuenta, de manera que puedan confirmar que el envío se realiza correctamente con la configuración realizada.

1.3. Plantilla de envío

Permite, si desea usarlo en el envío de e-mails, cargar una firma de correo mediante una plantilla HTML y un logo con el menú *Plantilla*, tal y como se explica en la guía [Configuración firma HTML para el envío de e-mails](#).

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1. Datos de la cuenta

2. Plantilla de envío

3. Entidades asociadas

4. Acciones

5. Trabajos

6. Estado

2 - Plantilla de envío

Plantilla de envío

Si lo desea, puede añadir una plantilla HTML para los envíos de mails en la que pueda incluir su logo y otros diseños de forma similar a como lo hace Outlook [véalo solo en MailBee y Windows].

Esta plantilla será utilizada por cualquier usuario y/o sistema que envíe emails utilizando esta cuenta.

Plantilla

Plantilla

Logotipo

Abrir ubicación de los archivos

IAIL_Cuentas#8\PlantillaMail.htm

IAIL_Cuentas#8\Logotipo.png

☒ Enviar usando plantilla HTML personalizada

Aceptar

Cerrar [Esc]

NOTA: La plantilla está en código html, se debe tener conocimientos sobre este lenguaje para poder editarla. La edición de esta plantilla debe realizarla el usuario y no está incluida la edición de la misma en el mantenimiento de la aplicación.

1.4. Entidades asociadas

En este apartado, podrá indicar que entidades del sistema y qué usuarios utilizarán esta cuenta de correo. También determinar si será la cuenta por defecto de cada una de ellas, en el caso de que tengan asociadas varias cuentas de correo. Podrá añadir, quitar o establecer como cuenta por defecto las entidades asociadas, usando el menú 'Entidades'. Al marcar que es la cuenta por defecto de una entidad, estará indicando que si esa entidad tiene asociadas varias cuentas, al enviar un email se tomará esta cuenta como la cuenta de envío predeterminada. En el momento del envío, el usuario podrá cambiar esta cuenta por otra.

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1. Datos de la cuenta

2. Plantilla de envío

3. Entidades asociadas

4. Acciones

5. Trabajos

6. Estado

3 - Entidades asociadas a la cuenta de envío

Debe indicar qué usuarios o procesos pueden hacer uso de la cuenta de envío.

Los usuarios de Prevengos pueden estar vinculados a más de una cuenta de envío por lo que será necesario establecer una por defecto.

Entidades

Entidad	Defecto
Web de control de accesos	☐
Web de empresas, trabajadores y contratas	☐
Web del técnico	☐
Iván Sánchez Sáez	☐
JOAQUIN FERNANDEZ OLIVA	☐
Maribel Sivera Gisbert	☐

Aceptar

Cerrar [Esc]

Los envíos de emails de los trabajados dependientes de las entidades relacionadas con la cuenta de correo, se enviarán a través de esta cuenta, a no ser que se especifique otra cuenta concreta directamente en el trabajo correspondiente.

Las entidades de sistema: Prevengos central, [servicio SSDP](#) y las distintas webs solo podrán tener una cuenta asociada. Si lo intenta asociar a una cuenta y ya tiene, lo borrará de la cuenta en la cual estuviera asociada y lo añadirá en la nueva.

Con respecto a la vinculación de cuentas de correo con usuarios, esta asociación también podrá llevarla a cabo desde el mantenimiento de [usuarios](#).

1.5. Acciones

Similar al apartado anterior, pero en este caso con las acciones (recuperar contraseña, activación de usuario web...) en las que desde Prevengos se puede realizar envíos de email. Por lo que en este apartado, podrán indicar si la cuenta que se está configurando será la encargada de realizar estos envíos. Podrá añadir o quitar acciones mediante el menú desplegable 'Acciones' que encontrarán en la parte superior del listado.

En cada acción podrá definir un correo distinto al que tenga definido la entidad, por ejemplo, tener un correo genérico para los envíos desde la web pero para la acción de recuperar contraseña quiere definir una cuenta tipo 'noreply@prevengos.com'.

Datos de la cuenta de email

Cuenta de email

1. Datos de la cuenta

2. Plantilla de envío

3. Entidades asociadas

4. Acciones

5. Trabajos

6. Estado

4 - Acciones asociadas a la cuenta de envío

Puede configurar que se utilice esta cuenta siempre que se realicen las acciones indicadas
Se utilizará esta cuenta aunque la entidad (o usuario) no esté asociada a la cuenta.

Acciones

Acciones (agrupadas por entidad)	Cuenta asociada a la acción
Prevengos central	
Doble factor	Google OAuth
Recuperar contraseña	Google OAuth
Web de empresas, trabajadores y contratas	
Doble factor	Google OAuth
Web del técnico	
Doble factor	Google OAuth
Recuperar contraseña	Google OAuth
Web de control de accesos	
Doble factor	Google OAuth
Recuperar contraseña	Google OAuth

Aceptar

Cerrar [Esc]

Estas acciones sólo pueden estar asociadas a una cuenta de correo, por lo que si tenemos una acción asociada a una cuenta de correo, y le asociamos otra cuenta, se borrará la vinculación con la cuenta anterior, quedando vinculada solo la nueva cuenta.

Si en la columna 'Cuenta asociada a la acción' el texto aparece en color negro y el icono  , quiere decir, que cuando se realice este envío se va a mandar por la cuenta que ha definido expresamente.

En el caso de que el texto de la columna 'Cuenta asociada a la acción' es gris junto con el icono  , significa que no ha definido una cuenta específica para esta acción en concreto, con lo cual, mandará con la que tengan asociadas las entidades (Web de empresas, trabajadores y contratas, Web del técnico, Web de control de

accesos).


En el caso de la acción *Activar usuario web*, la cuenta definida por el sistema es aquella asociada a la entidad del usuario activo que crea el usuario web . Con lo cual si quiere que las activaciones de usuarios web siempre se manden con la misma cuenta con independencia de quién lo genere, deberá asociar la cuenta deseada en esta acción.

En caso de que se visualice el icono , se nos advierte de que la cuenta asociada al trabajo no está completamente configurada.

1.6. Trabajos

En este punto también podrá indicar si hay algún trabajo de envío de emails programados, que debe utilizar esta cuenta (notificaciones CAE, notificaciones de agenda médica...). Para vincular trabajos a la cuenta, deberán usar el menú desplegable 'Trabajos'.

En cada trabajo podrá definir un correo distinto al que tenga definido la entidad, por ejemplo, tener un correo genérico para las notificaciones a los usuarios cuando se publica un documento en la web pero para el trabajo del envío automático del recordatorio de cita quiere definir una cuenta tipo 'noreply@prevengos.com'



Trabajos (agrupados por entidad)	Cuenta asociada al trabajo
SSDP - Servicio de sincronización de datos	
Notificaciones de citas médicas	Google OAuth

Si se ha definido una cuenta de correo para uno de los trabajos aparecerá el icono . Si no, aparecerá el icono . El primero hace referencia a una cuenta de correo y el segundo a la entidad (SSDP - Servicio de sincronización de datos).

En aquellos casos en los que no se defina una cuenta de correo, los mails se enviarán desde la cuenta de correo asociada a la entidad SSDP - Servicio de sincronización de datos.

1.7. Estado

En este punto podrá desactivar o activar la cuenta y ya no podrá ser utilizada.

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL
1. Datos de la cuenta
2. Plantilla de envío
3. Entidades asociadas
4. Acciones
5. Trabajos
6. Estado

5 - Estado de la cuenta

Estado de la cuenta

☒ Activa

Desactivado por:

Fecha desactivación:

Motivo desactivación:

2. Gestión de cuentas OAuth

Para poder utilizar cuentas OAuth tanto de Google como de Microsoft, es necesario configurar y habilitar el acceso a APIs de estos proveedores, a continuación, vamos a indicar los pasos a seguir para realizar esta configuración.

Debe tener en cuenta que la información que le mostramos a continuación, está extraída de manuales de Google y Microsoft, por lo que cualquier duda sobre esta configuración, debe resolverla directamente con estos proveedores.

2.1 Configuración de APIs de Google.

- Paso 1: Acceder a la página de credenciales

<https://console.developers.google.com/apis/credentials?hl=es>

- Paso 2: Crear una credencial. Seleccionar "Crear credenciales" y en el desplegable seleccionar "ID de cliente de OAuth"
- En el tipo de aplicación seleccionar "Aplicación de Escritorio" y ponerle el nombre que desee (por ejemplo, Prevengos). Debe tener en cuenta que será el nombre que aparecerá en la pantalla de consentimiento al usuario final.

Si todo ha ido bien aparecerán en pantalla los datos que necesita para configurar OAuth en Prevengos: ID de cliente y secreto de cliente.

- Los datos que deben colocar en la configuración de la cuenta en Prevengos son:

Servidor SMTP	smtp.gmail.com
Puerto SMTP	587
Proveedor	Google
URL Autorización	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth
URL Token	https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token

ID Cliente	El que aparezca en pantalla
Secreto de cliente	El que aparezca en pantalla
Scope	https://mail.google.com email
Url redirect	urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

- Una vez hecho esto, deberá seleccionar "Obtener tokens" y terminar la configuración con Google.
- Si quiere ampliar más información sobre la configuración del acceso a APIs de Google por parte de terceros, puede consultar el siguiente enlace:
<https://developers.google.com/my-business/content/implement-oauth?hl=es>

2.2 Configuración de APIs de Microsoft.

Hasta aquí la configuración de permisos en el portal de Azure. Con los datos obtenidos, pueden pasar a realizar la configuración de la cuenta en Prevengos.

- Registro en Azure.
 - Acceder al portal de Azure mediante el siguiente enlace <https://portal.azure.com>
 - Seleccionar la opción "**Azure Active Directory**" del panel superior
 - A continuación, en el menú lateral izquierdo, acceder a "**Registro de aplicaciones**"
 - En el menú superior, pulsar "**Nuevo registro de aplicaciones**"
 - Informar los siguientes datos:
 - Nombre: MailGraph
 - Tipos de cuenta compatibles: Indicar el propio dominio de cada cliente.
 - URL de redirección. Seleccionar "Cliente público o nativo" y especificar la URL:
<https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient>

- Pulsar el botón "Registrar"
- En "Información general" copiar los dos valores que aparecen en "id de aplicación (Cliente)" e "Id de directorio (Inquilino)", ya que lo van a necesitar en la pantalla de configuración de la cuenta en Prevengos.
- Configuración de permisos. A continuación, se darán permisos para que la aplicación pueda gestionar la sincronización:
 - En el menú lateral, pulsar el botón "Permisos de API"
 - A continuación, pulsar "Agregar un permiso"
 - Selecciona la API "Microsoft Graph"
 - Escoge "Permisos delegados"
 - En "Mail", selecciona "Mail.Send"
 - Pulsar el botón "Agregar permisos" situado en el pie de página.
 - En el menú lateral "Permisos de API", verifica que aparecen estos dos: "Mail.Send" y "User.read".

Si todo ha ido bien aparecerán en pantalla los datos que necesita para configurar OAuth en Prevengos: ID de cliente y secreto de cliente.

- Los datos que deben colocar en la configuración de la cuenta en Prevengos son:

Servidor SMTP	smtp.office365.com
Puerto SMTP	587
Proveedor	Office 365
URL Autorización	https://login.microsoftonline.com/[ID_DIRECTORY]/oauth2/v2.0/authorize
URL Token	https://login.microsoftonline.com/[ID_DIRECTORY]/oauth2/v2.0/token
ID Directorio	El que aparezca en pantalla
ID Cliente	El que aparezca en pantalla
Scope	https://outlook.office.com/SMTP.Send offline_access
Url redirect	https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient

- En el parámetro "URL Autorización" y "URL Token" tendrá que introducir manualmente justo en la parte de la URL donde pone **[ID_DIRECTORY]** la **ID Directorio** obtenida en la configuración de la API de Microsoft aparte de introducirla en su campo correspondiente **ID Directorio**.

Datos de la cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1. Datos de la cuenta

2. Plantilla de envío

3. Entidades asociadas

4. Acciones

5. Trabajos

6. Estado

Cuenta: _____

Correo electrónico: _____

Remitente: _____ (nombre del remitente con el que llegará el mail)

☐ Al enviar, indicar como nombre del remitente el nombre del usuario que realiza el envío

Datos de configuración:

☐ Configurar la cuenta utilizando una plantilla

Plantilla de cuenta: _____

Tipo de cuenta

☐ SMTP básico

☒ SMTP OAuth

☐ Exchange Server

SMTP OAuth

Servidor SMTP:

Puerto SMTP:

Proveedor: ☐ Google ☒ Office 365 ☐ Otro

URL Autorización:

URL Token:

ID Directorio:

ID Cliente:

Secreto de cliente:

Scope:

Url redirect:

Token de autenticación

☐ Solicitar al usuario vinculado que termine de configurar la cuenta

Estado actual: **<No configurado>**

Tiempo de espera entre envíos

Esperar milisegundos entre envíos

- Una vez hecho esto, deberá seleccionar "Obtener tokens" y terminar la configuración con Azure.
- Si diera error al generar token añadir en Azure y en Prevengos: **http://127.0.0.1:57122**

Microsoft Azure

Inicio > Directorio predeterminado | Información general > Registros de aplicaciones > Aplicación PREVENGOS

Aplicación PREVENGOS | Autenticación

Buscar ¿Tiene algún comentario?

Información general

Inicio rápido

Asistente para integración

Diagnosticar y solucionar problemas

Administrar

Personalización de marca y propiedades

Autenticación

Certificados y secretos

Configuración de token

Permisos de API

Exponer una API

Roles de aplicación

Propietarios

Roles y administradores

Manifiesto

Configuraciones de plataforma

En función de la plataforma o el dispositivo que esta aplicación tenga como objetivo, es posible que sea necesario configurar más elementos, como URI de redireccionamiento, opciones de autenticación específicas o campos concretos de la plataforma.

[+ Agregar una plataforma](#)

Aplicaciones móviles y de escritorio

URI de redirección

Las URI que aceptaremos como destino cuando devolvamos las respuestas de autenticación (tokens) después de autenticar con éxito a los usuarios. La URI de redirección que se envía en la solicitud al servidor de inicio de sesión debe coincidir con una de las que se muestran aquí. También se conocen como URL de respuesta. [Más información sobre los URI de redireccionamiento y sus restricciones](#)

☒ <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient>

☐ https://login.live.com/oauth20_desktop.srf (LiveSDK)

☐ [msal74350085-ff40-4db5-be23-e1ceb99c7a1b/auth](https://login.live.com/oauth20_desktop.srf) (Solo MSAL)

[Agregar un URI](#)

Cuenta de email

CUENTA DE EMAIL

1. Datos de la cuenta

2. Plantilla de envío

3. Entidades asociadas

4. Acciones

5. Trabajos

6. Estado

1 - Datos de la cuenta de email

Cuenta:

Correo electrónico:

Remitente:

Al enviar, indicar como nombre del remitente el nombre del usuario que realiza el envío

Datos de configuración:

Configurar la cuenta utilizando una plantilla

Plantilla de cuenta:

Tipo de cuenta

SMTP básico

SMTP OAuth

Exchange Server

SMTP OAuth

Servidor SMTP:

Puerto SMTP:

Proveedor:

URL Autorización

URL Token

ID Directorio

ID Cliente

Secreto de cliente

Scope

Util redirect

Token de autenticación

Solicitar al usuario vinculado que termine de configurar la cuenta

Estado actual: <No configurado>

Obtener tokens

Tiempo de espera entre envíos

Esperar 200 milisegundos entre envíos

Probar configuración de la cuenta

Aceptar

Cerrar [Esc]