

# Permisos. Inventario de maquinaria


## 1. Introducción

En este manual vamos a ver los diferentes permisos que existen en Prevengos que afectan inventario de maquinaria.

Tenga en cuenta que para gestionar los permisos deberá de acceder al mantenimiento de usuarios con un usuario Administrador de Prevengos, tal y como se explica en [este manual](#).

## 2. Permisos del bloque 'Inventario'

Estos permisos son los que habilitan directamente la creación o edición del inventario, así como las tablas generales, herramientas o informes relacionados con el inventario. Estos permisos podremos localizarlos dentro del bloque de permisos del módulo de Área Técnica tal y como vemos en la siguiente captura:



Como podemos apreciar, la mayoría de estos permisos tienen 3 opciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en la opción **RW** damos acceso total sobre el elemento o acción que lo tiene marcado, de manera que el usuario podrá acceder al elemento, crear nuevos registros, editar y eliminar el elemento correspondiente.
- La opción **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de manera que el usuario podrá acceder al elemento, pero no puede realizar modificaciones, ni tampoco crear elementos nuevos o eliminarlos.
- Si queremos denegar el acceso al elemento, deberemos marcar la opción **D**.

## **2.1. Mantenimientos generales de inventario.**

Con este permiso habilitamos el acceso a las tablas generales de la base de datos que se utilizan en los inventarios, como por ejemplo, tipos de máquinas, categorías de inventario, etc.

## **2.2. Inventarios de centros de trabajo**

Este permiso es el que da acceso a la pantalla en la que se gestiona el inventario, y a su vez habilita o deshabilita la creación y edición de elementos del inventario.

## **2.3. Incidencias del inventario**

Permiso que da acceso a la gestión de incidencias de los inventarios, habilitando o deshabilitando la creación y edición de estas incidencias relacionadas a los inventarios.

## **2.4. Entregas y devoluciones de material**

Con este permiso darán acceso a la gestión de entregas y devoluciones de material que se podrán realizar en los inventarios, habilitando o deshabilitando la creación y edición de entregas y devoluciones a trabajadores de equipos inventariados.

## **2.5. Informes**

Permiso que da acceso a la generación de informes relacionados con los inventarios. En este caso, a diferencia de los permisos anteriores, sólo tendrán la opción de habilitar el permiso mediante la opción **RW** o deshabilitarlo con la opción **D**. No existe la opción de habilitar el permiso en modo **R**.