

Permisos. No conformidades.

1. Introducción

En este manual vamos a ver los permisos mínimos que tiene que tener un usuario para poder acceder a las No conformidades del área de accidentes y del área técnica. Los permisos que se verán son concretamente los correspondientes al bloque "No conformidades" del módulo "Accidentes de trabajo y no conformidades".

Permisos del Usuario sobre las funcionalidades de Prevengos

| Módulos de Prevengos | Permisos del usuario en el módulo seleccionado | RW | R | D |
|---|---|----|-------------------------------------|--------------------------|
| Principal. Herramientas de configuración | Validar accidentes/incidentes comunicados vía web | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gestión comercial | Permitir modificar datos de accidentes de trabajadores desactivados | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gestión general | Permitir modificar los datos de accidentes cerrados | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Administración | Informes y estadísticos | | | |
| Enlace con contabilidad | Informes generales | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Control de proyectos y actividades | Informes de investigación de accidentes | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Área técnica | Informes de investigación de incidentes | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accidentes de trabajo y no conformidades | Estadísticos de accidentes de trabajo | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Coordinación de actividades empresariales | Estadísticos de incidentes de trabajo | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Control de entrega de EPIs | No conformidades | | | |
| Planes emergencia | No conformidades | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Medicina del trabajo | Cerrar no conformidades | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Consulta médica asistencial | Abrir no conformidades cerradas | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Incapacidad temporal | Inventario de equipos | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Web privada de clientes y contratistas | Imprimir informe de la no conformidad | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OffLine Medicina | Imprimir listados de no conformidades | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OffLine Técnica | Generar estadísticos de no conformidades | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Enviar notificaciones por mail a los responsables | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Marcar como resuelta/no resuelta las no conformidades | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Validar no conformidades comunicadas vía web | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | DELTA | | | |
| | Entidades gestoras o colaboradoras. Mantenimiento | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Presentadores DELTA | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Comunicación de accidentes a DELTA | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Para poder entender el funcionamiento de los permisos debemos tener claro las 3 posiciones que puede tener. Los permisos pueden tener un nivel **RW**, **R** o **D** (en algunos casos R no está disponible):

- **RW**. Es permiso total, donde el usuario puede acceder, crear, modificar o eliminar elementos dentro de la herramienta.
- **R**. Es el equivalente al "solo lectura". Con este nivel el usuario puede acceder solo para consultar o seleccionar, teniendo denegado la creación o modificación de elementos.
- **D**. Acceso Denegado, la herramienta donde indiquemos este nivel quedara deshabilitada para el usuarios dando un mensaje de acceso denegado al intentar acceder.

2. Permiso "No conformidades"

Gestiona el acceso a las no conformidades de tal manera que con **RW** se permite el acceso y crear/editar/eliminar no conformidades, con **R** se puede acceder en solo lectura sin poder modificar datos y con **D** el acceso es denegado.

3. Permiso "Cerrar no conformidades"

Gestiona el permiso de cambiar el estado de las No conformidades a "Cerrado", lo que implica tener previamente [permisos de edición](#) sobre las No conformidades. Con **RW** se permite el cerrar no conformidades y con **D** no lo permite.

4. Permiso "Abrir no conformidades cerradas"

Gestiona el permiso de cambiar el estado de las No conformidades cerradas o resueltas a "Abierto", lo que implica tener previamente [permisos de edición](#) sobre las No conformidades. Con **RW** se permite el abrir no conformidades y con **D** no lo permite.

5. Permiso "Inventario de equipos"

Gestiona el acceso a elementos del inventario al indicar la 'Entidad' dentro de la pestaña '2. Datos generales II' de una No conformidad. Con **RW** se permite el acceso y crear/editar/eliminar datos del inventario, con **R** se puede acceder en solo lectura sin poder modificar datos y con **D** el acceso es denegado.

Este permiso implica el permiso para [acceder al inventario de los centros de trabajo](#), donde si queremos editar desde aquí dicho inventario deberemos gestionar [acceso al inventario desde el módulo técnico](#).

6. Permiso "Imprimir informe de la No conformidad"

Gestiona el acceso a la opción de generar el documento de las No conformidades. Con **RW** se permite imprimir el informe, con **D** no lo permite.

7. Permiso "Imprimir listados de No conformidades"

Gestiona el acceso a la opción de generar un documento en formato excel del listado de No conformidades. Con **RW** se permite imprimir el informe, con **D** no lo permite.

8. Permiso "Gestionar estadísticos de No conformidades"

Gestiona el acceso a la opción de generar un informe estadístico en formato excel del resultado de una búsqueda/consulta de No conformidades. Con **RW** se permite imprimir el informe, con **D** no lo permite.

9. Permiso "Enviar notificaciones por mail a los responsables"

Gestiona el acceso a la herramienta 'Enviar mail de notificación a los responsables' ubicado en el menú 'Herramientas'. Con **RW** se permite el uso de la herramienta mientras que con **D** está deshabilitada.

10. Permiso "Marcar como resuelta/no resuelta las No conformidades"

Gestiona el permiso de cambiar el estado de las No conformidades cerradas a "Resuelta" y el de las No conformidades resueltas a "Pendiente de resolución", lo que implica tener previamente [permisos de edición](#) sobre

las No conformidades. Con **RW** se permite el marcar como resuelta o como pendiente de resolución las no conformidades y con **D** no lo permite.

11. Permiso "Validar las no conformidades comunicadas vía web"

Gestiona el acceso a las Herramientas de validación las no conformidades comunicadas por la empresa vía web, desde el botón 'Herramientas' mediante las opciones 'No conformidades comunicadas vía web. Validar seleccionados' y 'No conformidades comunicadas vía web. Deshacer validación seleccionados'. Con **RW** se permite usar estas opciones sobre las no conformidades y con **D** no lo permite.