

Permisos de los Partes de inspección


1. Introducción

En este manual vamos a ver los diferentes permisos que existen en Prevenegos que afectan a los partes de inspección, ya sea en el acceso a los mismos o en la gestión de la planificación de acción preventiva.

Tenga en cuenta que para gestionar los permisos deberá de acceder al mantenimiento de usuarios con un usuario Administrador de Prevenegos, tal y como se explica en [este manual](#).

2. Permiso "partes de inspección o seguimiento"

Este permiso lo vamos a tratar como el principal, ya que gestiona el acceso a los propios partes de inspección, el cual podemos encontrar dentro del módulo de Área Técnica tal y como vemos en la siguiente captura:



Módulos de Prevenegos	Permisos en el módulo	RW	R	D
Principal. Herramientas de configuración	Relaciones de las plantillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión comercial	Validar/Desvalidar plantillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión general	Activar/Desactivar plantillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administración	Importar plantilla a la evaluación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enlace con contabilidad	Guardar plantilla desde la evaluación de riesgos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de proyectos y actividades	Empresas			
Área técnica	Añadir empresas al módulo técnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidentes de trabajo y no conformidades	Editar empresas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinación de actividades empresariales	Quitar empresas del módulo técnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de entrega de EPIs	Formación de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planes emergencia	Planes de prevención de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medicina del trabajo	Programas anuales de actividades de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consulta médica asistencial	Partes de inspección o seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Incapacidad temporal	Cambiar el técnico responsable de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Web privada de clientes y contratistas	Modificar las observaciones de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DiffLine Medicina	Centros de trabajo de la empresa			
	Centros de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Activar/desactivar centros de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Programas anuales de actividades del centro de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trabajadores de la empresa			
	Trabajadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Importar trabajadores de otra empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Activar/desactivar trabajadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Asignación automática de trabajadores a las EVR según puesto administrativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Evaluaciones de riesgos			

Como podemos apreciar, este permiso tiene 3 posiciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en posición **RW** damos acceso total a la herramienta de partes de inspección, de tal manera que el usuario puede acceder a la herramienta, crear, editar y eliminar partes de inspección
- La posición **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de tal manera que el usuario puede acceder a la herramienta pero no puede crear, editar ni eliminar partes de inspección, solamente puede acceder a los ya existentes sin poder realizar modificaciones
- Si deseamos denegar el acceso a los partes de inspección deberemos de ponerle la opción **D** con lo que el usuario no podrá acceder a la herramienta

3. Permiso "Elementos de evaluación (Riesgos, preventivas, correctoras, etc.)"

Este permiso esta más orientado a la planificación de acción preventiva que podemos hacer en los partes de inspección, tal y como explicamos en el manual correspondiente. Para que el usuario pueda añadir medidas correctoras y preventivas, así como factores de riesgo, necesita poder acceder a sus correspondientes mantenimientos, el cual gestionaremos con el siguiente permiso:

Módulos de Prevengos	Permisos del usuario en el módulo seleccionado	RW	R	D
Permisos de acceso al módulo	Acceso a funcionalidad			
Módulos de Prevengos	Permisos en el módulo			
Principal. Herramientas de configuración	Mantenimientos			
Gestion comercial	Mantenimientos generales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión general	Elementos de evaluación (Riesgos, preventivas, correctoras, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Administración	Relaciones de los elementos de evaluación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enlace con contabilidad	Elementos evaluables (Lugares, equipos, puestos, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de proyectos y actividades	Relaciones de los elementos evaluables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Área técnica	Métodos de evaluación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidentes de trabajo y no conformidades	Actividades predefinidas del programa anual de actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinación de actividades empresariales	Mantenimiento de puestos. Ver protocolos médicos asociados al puesto de trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de entrega de EPIs	Mantenimientos estudios específicos			
Planes emergencia	Mantenimientos generales (Higiene, Ergonomía)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medicina del trabajo	Mantenimientos generales (Psicosociología)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consulta médica asistencial	Permitir modificar textos en otros idiomas (Psicosociología)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incapacidad temporal	Plantillas de evaluación			
Web privada de clientes y contratistas	Mantenimiento de plantillas de evaluación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OffLine Medicina	Relaciones de las plantillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Validar/Desvalidar plantillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Activar/Desactivar plantillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Importar plantilla a la evaluación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Guardar plantilla desde la evaluación de riesgos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Empresas			
	Añadir empresas al módulo técnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Editar empresas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Quitar empresas del módulo técnico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formación de la empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Como podemos apreciar, este permiso tiene 3 posiciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en posición **RW** damos acceso total a los mantenimientos de factores de riesgo, medidas correctoras y medidas preventivas, de tal manera que podrá añadir estos elementos al parte de inspección y, a parte, tendrá posibilidad de crear, editar o eliminar elementos dentro de estos mantenimientos
- La posición **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de tal manera que el usuario puede añadir factores de riesgo, medidas correctoras y medidas preventivas a los partes de inspección, pero no podrá crear, modificar o eliminar elementos dentro de estos mantenimientos
- Podemos denegar el acceso al mantenimiento de factores de riesgo, medidas correctoras y medidas preventivas situando el permiso en **D**, con lo cual el usuario no puede añadir estos elementos a la planificación de acción preventiva

4. Permiso "Partes de inspección. Planificación de medidas"

Permiso con el que gestionamos la planificación de medidas correctoras y medidas preventivas que se hayan introducido en la planificación de acción preventiva del propio parte de inspección. Encontramos este permiso dentro del módulo principal, tal y como vemos en la siguiente imagen.

Módulos de Prevengos		Permisos del usuario en el módulo seleccionado			
Permisos de acceso al módulo		Acceso a funcionalidad		Legenda iconos	
Módulos de Prevengos		Permisos en el módulo			
			RW	R	D
Principal. Herramientas de configuración		Acceso a la documentación de Nivel de Acceso 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gestion comercial <input type="checkbox"/> Gestión general <input type="checkbox"/> Administración <input type="checkbox"/> Enlace con contabilidad <input type="checkbox"/> Control de proyectos y actividades <input type="checkbox"/> Área técnica <input type="checkbox"/> Accidentes de trabajo y no conformidades <input type="checkbox"/> Coordinación de actividades empresariales <input type="checkbox"/> Control de entrega de EPIs <input type="checkbox"/> Planes emergencia <input type="checkbox"/> Medicina del trabajo <input type="checkbox"/> Consulta médica asistencial <input type="checkbox"/> Incapacidad temporal <input type="checkbox"/> Web privada de clientes y contratistas <input type="checkbox"/> OffLine. Medicina 	Planificación de medidas. Herramientas Importar medidas correctoras al mantenimiento de preventivas Importar medidas preventivas al mantenimiento de correctoras Ejecutar acción sobre una medida donde no se es responsable Modificar el texto de una medida cuando el propietario está cerrado Planificación de medidas. Acceso a los datos de planificación de: Evaluaciones de riesgos Partes de inspección. Área técnica Partes de inspección. Área de coordinación No conformidades Accidentes de trabajo Accidentes biológicos Firma digital Mantenimiento de dispositivos de firma presencial (biométrica) Enviar a firma documentos Firmar documentos Revocar (deshacer) firma de documentos Planificar firma de documentos Gestión de firmas de terceros en el buzón de firmas Tipos de documento que firman los contactos por defecto Auditoría de firmas Informes y memorias Memoria del técnico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Como podemos apreciar, este permiso tiene 3 posiciones (RW, R y D) las cuales vamos a explicar a continuación:

- Con el permiso en posición **RW** damos control total sobre las medidas, pudiendo así el usuario añadir, editar o eliminar medidas
- La posición **R** sería la equivalente a un acceso en "solo lectura", de tal manera que el usuario podrá ejecutar algo si es responsable o tiene permisos de ejecución donde no es responsable
- Podemos denegar el acceso a la planificación con la posición **D**